



Yale View v1.5.0
Toukokuu 2020




Mitä uutta




- Jaa kamerasi perheesi ja ystäviesi kanssa
- Säädä liike­­tunnistusherkkyys myös Yale Smart Home WiFi -ulkokameralle
- Luo kameraryhmiä nähdäksesi neljän kameran kuvan yhtäaikaaisesti
- Aikatauluta jatkuva tallennus
- Aikatauluta liike­­tunnistus
- Avaa tallenteet suoraan liike­­tunnistusilmoituksista
 - Vaatii SD-muistikortin tai Yale CCTV-tallentimen
- Selaa kameroitasi lista- tai ruudukkonäkymästä
- Saa ilmoitukset kameran nettiyhteyden katkeamisesta
- Kirjaudu sähköpostiosoitteellasi
- Kameran mikrofonin poiskytkentä
- WiFi –verkon testaustyökalu kameran asentamista varten

- Kuinka saan ilmoituksen, jos kamerani verkkoyhteys katkeaa?

Avaa haluamasi kamera ja napauta kameran asetukset auki  kuvakkeesta. Napauta Ilmoitukset, jonka alta löydät Laite pois verkosta –asetuksen. Napauta se käyttöön.

- Kuinka teen kameroistani ryhmän?

Napauta ryhmäpainiketta  Omat Laitteet -näkylässä. Voit nyt lisätä, muokata tai poistaa kameraryhmiä. Huom. ryhmän nimessä ei voi käyttää ääkkösiä.

- Kuinka katson kameraryhmää?


Napauta ryhmän nimeä näkymän yläreunasta ja sen jälkeen ryhmän nimen vieressä näkyvää Toista-nappia.

Laitteet


Takapiha



- Kuinka otan käyttöön ja aikataulutun videonauhoituksen liiketunnistuksesta?

Avaa haluamasi kamera ja napauta kameran asetukset auki  kuvakkeesta. Napauta auki Tunnistusasetukset. Nyt voit kytkeä liiketunnistuksen päälle tai pois, muokata tallennusaikatauluja, muuttaa tunnistuksen herkkyyttä ja asettaa tunnistusalueen.

- Miten otan käyttöön jatkuvan videokuvan tallennuksen?

Avaa haluamasi kamera ja napauta kameran asetukset auki  kuvakkeesta. Napauta auki Tallennusasetukset. Voit nyt asettaa Jatkuva tallennus –asetuksen päälle. Halutessasi voit myös määrittää aikataulun jatkuvalla tallennukselle samasta näkymästä.

Voit myös määrittää videotallenteen laadun valinnalla Teräväpiirto / Vakioterävyys. Vakioterävyys-asetus säästää tallennustilaa muistikortilta, mutta kuvanlaatu on heikompi.

- Mitä tallenteilleni tapahtuu, jos jatkuva tallennus on käytössä?

Kamera kirjoittaa vanhojen tallenteiden yli, kun tallennustila täyttyy.


- Miten näen kaikki kamerani muistikortille tallentamat videot?

Avaa haluamasi kamera sovelluksesta, napauta Katso tallennehistoria –valintaa ja sen jälkeen ≡ nappia. Näet nyt kaikki tallenteet listattuina. Voit vaihtaa päivämäärän näkymän yläosan nuolista.


- Voinko kääntää kameran näkymän ylösalaisin?

Avaa haluamasi kamera, napauta kameran asetukset auki ⚙️ kuvakkeesta ja napauta Lisää-painiketta alhaalta. Voit ottaa nyt Kameran kuvan kääntö –ominaisuuden käyttöön.


- Kuinka määritän kesä/talviaika -asetukset?

Avaa haluamasi kamera ja napauta kameran asetukset auki  kuvakkeesta ja napauta Lisää-painiketta alhaalta. Voit nyt avata Aikavyöhyke-asetukset.

- Voinko muokata CCTV-tallentimen asetuksia sovelluksen kautta?

Voit muokata osaa tallentimen perusominaisuuksista sovelluksen kautta. Napauta Minä  kuvaketta päänäkökuvan alalaidasta ja valitse Oma laite. Napauta listalta tallenninta nähdäksesi ja muokataksesi sen asetuksia.


- Miten tarkistan WiFi -verkon voimakkuuden kameran suunnitellusta asennuspaikasta?

Napauta Minä  kuvaketta päänäkökuvan alalaidasta ja valitse Työkalut. Tästä löydät WiFi –testaustyökalun, joka auttaa sinua tarkistamaan WiFi –verkon voimakkuuden. Sovellus ohjeistaa sinua lisää.

- Kuinka voin poistaa laitteen, joka ei ole enää verkossa?

Napauta Minä  kuvaketta päänäkökuvan alalaidasta ja valitse Asetukset. Napauta vielä Tili ja turvallisuus. Löydät nyt Poista laite –valikon, mistä voit valita poistettavan laitteesi.


- Kuinka voin poistaa käyttäjätilini?

Napauta Minä  kuvaketta päänäkökuvan alalaidasta ja valitse Asetukset. Napauta vielä Tili ja turvallisuus. Löydät nyt Poista tili –valikon, jonka kautta voit aloittaa käyttäjätilisi poiston.

Sovelluksen yhteensopivuus



- Päivitys tukee virallisesti puhelimia, joissa on vähintään iOS 9 (64 bit) ja Android 5.0 käyttöjärjestelmät.
- Android 4.1 ja 4.4 käyttäjien on mahdollista ladata ja käyttää tämän hetkistä sovellusversiota 31.12.2020 saakka.



A smiling woman with long brown hair is leaning over a baby who is sitting on a white sofa. A young girl in a pink shirt is standing behind her, looking up. The scene is brightly lit, suggesting a happy family moment.

Kiitos

Yale.fi

